


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К MULTIFON (МЕГАФОН)

**МультиФон** - это сервис компании МегаФон, который позволяет принимать вызовы на мобильный номер через Интернет. Для этого можно установить собственный клиент "МультиФон", либо подключить стороннее SIP-приложение. Данная статья рассматривает настройку подключения к 3CX Phone System.

В Консоли Управления 3CX, **VOIP Операторы > Добавить Оператора**



Наименование Оператора	Хост / IP адрес
------------------------	-----------------

Выберите **Generic Voip Provider** и укажите **Наименование Оператора**

Мастер Настройки VOIP Оператора

Мастер Настройки VOIP Оператора

Наименование Оператора

MEGAFON



Выберите Оператора:

- [888VoipStore](#) US
- [Actio.pl](#) PL
- [Broadvox GoAnywhere](#) US
- [Broadvox SIP Trunk](#) US
- [CallCentric](#) US
- [CellIP](#) SE
- [Engin](#) AU
- [Generic SIP Trunk](#)
- [Generic VoIP Provider](#)
- [Generic VoIP Provider \(Compatibility mode\)](#)
- [InPhonex](#) Worldwide
- [nettel](#) DK
- [nexvortex](#) US
- [Prionet](#) NL
- [sipgate](#) DE, UK
- [SoTel SIP Trunk](#)
- [VoIPon](#) UK
- [voip-unlimited](#) UK
- [Wide VOIP](#) FR, LU
- [XeloQ](#) Worldwide

Другие протестированные VoIP операторы,

<http://sites.google.com/a/3cx.com/3cx-wiki/Home/voip-provider-configuration/voip-provid>

Отмена

Далее &gt;

В качестве SIP сервера и Исходящего прокси укажите **multifon.ru** и **193.201.229.35**.

Далее.

## Мастер Настройки VOIP Оператора

## Информация о VOIP Операторе:

Укажите имя и порт сервера VOIP Оператора

Имя SIP сервера или IP	<input type="text" value="multifon.ru"/>	?
Порт SIP сервера	<input type="text" value="5060"/>	?
Имя исходящего прокси или IP	<input type="text" value="193.201.229.35"/>	?
Исходящий порт прокси (по умолчанию 5060)	<input type="text" value="5060"/>	?

Введите пароль и логин.

Укажите внешний номер и количество одновременных вызовов (максимум 5). Далее.

## Мастер Настройки VOIP Оператора

## Информация об аккаунте

Укажите ID, Пароль и Номер для аккаунта

Внешний номер	<input type="text" value="79311234567"/>	?
ID	<input type="text" value="79311234567"/>	?
Пароль	<input type="password" value="....."/>	?

**Номер мобильного** (указано на ID и Внешний номер)  
**Пароль для Multifone** (указано на Пароль)

## Одновременные вызовы

Максимум одновременных вызовов	<input type="text" value="5"/>	?
--------------------------------	--------------------------------	---

&lt;Назад

Далее &gt;

Укажите куда должны приходиться входящие звонки в Рабочее и Не Рабочее время.

Далее.

## Мастер Настройки VOIP Оператора

## Рабочие Часы

Настройте куда должны маршрутизироваться вызовы в рабочие часы.

<input type="radio"/> Завершить Звонок		
<input checked="" type="radio"/> Соединить с Внутренним Номером	<input type="text" value="101"/>	?
<input type="radio"/> Соединить с Очередью/Группой Вызовов	<input type="text" value="800 Paging"/>	?
<input type="radio"/> Соединить с Автосекретарем	<input type="text" value="801"/>	?
<input type="radio"/> Голосовой ящик для внутреннего номера	<input type="text" value="100"/>	?
<input type="radio"/> Переадресовать на внешний номер	<input type="text"/>	?
<input type="radio"/> Отправить факс на email абонента	<input type="text" value="888 Факс по умолчанию"/>	?

 Также как и в Рабочие часы

&lt;Назад





Настройте правило для доступа к этой линии.

- **9-цифра** выхода на внешнюю линию.
- и возможные резервные маршруты.

Конец.

Настройте правила для исходящих вызовов, для того чтобы указать через какой аналоговый порт, VOIP оператора или транк должны проходить.

**Основные**

Наименование Правила  ?

Применить правило к этим вызовам

Укажите, к каким исходящим вызовам будет применяться правило.

Вызовы, начинающиеся с(Префикс)  ?

Вызовы с внутренних номеров  ?

Вызовы на номера длиной  ?

**Исходящие вызовы**

Настройте до 3-х маршрутов для вызовов. Второй и третий маршруты используются как резервные. Для каждого маршрута цифры могут быть добавлены.

Маршрут			Удалить цифры	Добавить к началу
Маршрут	1	<input type="text" value="Megafon"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
Маршрут	2	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
Маршрут	3	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>

В разделе «Статус Портов/Транков»

Проверьте, что провайдер зарегистрировался.

	Зарегистрирован	10029	Шлюз	Skype Gate
	Зарегистрирован	10030	Оператор	Gobaza
	Зарегистрирован	10031	Оператор	Mango
	Зарегистрирован	10032	Оператор	Megafon

Обратите внимание, что сервис не позволяет регистрировать несколько SIP-клиентов одновременно, то есть, приложение «МультиФон» и 3CX одновременно работать не будут.

Прием входящих звонков на 3CX возможен только для абонентов, активировавших режим «МультиФон». Вам доступны следующие настройки: «Только GSM», «Только ПК», «ПК + GSM». Настроить прием входящих звонков можно с помощью переключателя в нижней части главного окна



ICE PARTNERS

приложения «МультиФон», после включения нужного режима закройте приложение. При выборе «ПК + GSM» 3CX и мобильный телефон зазвонят одновременно.